OS 79194 - MELHORIA - SIS/WEB - DOC. ELETRONICO - TRANSMISSÃO DE NOTA FISCAL - FILIAL BETIM/MG

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo verificar se o sistema permite a emissão e a transmissão correta de NFS-e para o município de **Betim/MG**, utilizando o novo parâmetro cadastrado **RPS_Betim** com layout **GINFES 3.00**, garantindo a integração completa com o WebService da prefeitura, conforme credenciais e configurações da nova filial.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Doc. Eletronico** de número **115678 Genexus 17** ou superior;


Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cadastro do parâmetro RPS_Betim

Passos:

1. Acessar o menu: `Documento eletrônico > Configuração > Cadastro de Parâmetros`.






2. Clicar em **Inserir**.



3. Selecionar `Tipo de Documento: RPS_Betim`.
4. Definir `Versão: 3.00` e `Ambiente: Homologação`




5. Clicar em **Confirmar**.
6. Clicar no ícone de **edição** do novo parâmetro cadastrado.
7. Na tela de configuração, clicar em **Importar Parâmetros**.

Resultado Esperado:

- Parâmetro é cadastrado com sucesso e os campos de configuração são preenchidos corretamente com os dados do WebService.
- Serviços do schema `schemas_v300` são exibidos: RPSCancelamentoNFE, RPSConsultaNFE, RPSPedidoEnvioRPS.






Cenário 2: Gerar XML sem transmissão

Passos:


1. Acessar: `NFS-e > Transmissão Betim`.



2. Selecionar a nota desejada.
3. Clicar em **Gerar XML - Sem Transmissão**.

Resultado Esperado:

- Sistema redireciona para o dashboard de relatórios.
- Nota é registrada como não transmitida.
- XML gerado é salvo localmente sem envelopamento SOAP.




Confirmação visual: XML com tag `<EnviarLoteRpsEnvio>` aberta corretamente.

<?xml version="1.0"?>
<ns3:EnviarLoteRpsEnvio xmlns:ns4="http://www.ginfes.com.br/tipos_v03.xsd" xmlns:ns3="http://www.ginfes.com.br/servico_enviar_lote_rps_envio_v03.xsd">
<ns3:LoteRps Id="Lote_1">
<ns4:NumeroLote>1</ns4:NumeroLote>
<ns4:Cnpj>6060346 </ns4:Cnpj>
<ns4:InscricaoMunicipal>211095 .</ns4:InscricaoMunicipal>
<ns4:QuantidadeRps>1</ns4:QuantidadeRps>
<ns4:ListaRps>
<ns4:Rps>
<ns4:InfRps Id="RPS1297">
<ns4:IdentificacaoRps>
<ns4:Numero>1297</ns4:Numero>
<ns4:Serie>1</ns4:Serie>
<ns4:Tipo>1</ns4:Tipo>
</ns4:IdentificacaoRps>
<ns4:DataEmissao>2025-07-22T16:48:00</ns4:DataEmissao>
<ns4:NaturezaOperacao>1</ns4:NaturezaOperacao>
<ns4:OptanteSimplesNacional>2</ns4:OptanteSimplesNacional>
<ns4:IncentivadorCultural>2</ns4:IncentivadorCultural>
<ns4:Status>1</ns4:Status>
<ns4:Servico>
<ns4:Valores>
<ns4:ValorServicos>100.00</ns4:ValorServicos>
<ns4:ValorInss>0.00</ns4:ValorInss>
<ns4:ValorIr>0.00</ns4:ValorIr>
<ns4:ValorCsll>0.00</ns4:ValorCsll>
<ns4:IssRetido>1</ns4:IssRetido>
<ns4:ValorIss>3.80</ns4:ValorIss>
<ns4:ValorIssRetido>3.80</ns4:ValorIssRetido>
<ns4:BaseCalculo>100.00</ns4:BaseCalculo>
<ns4:Aliquota> 0.0380</ns4:Aliquota>
<ns4:ValorLiquidoNfse>96.20</ns4:ValorLiquidoNfse>
</ns4:Valores>
<ns4:ItemListaServico>11.04</ns4:ItemListaServico>
<ns4:CodigoTributacaoMunicipio>521250000</ns4:CodigoTributacaoMunicipio>
<ns4:Discriminacao>Ped Cliente TESTE BETIM RS 10000Vencimento 01 01 08 2025 Valor liquido RS 9620</ns4:Discriminacao>
<ns4:CodigoMunicipio>3509502</ns4:CodigoMunicipio>
</ns4:Servico>
<ns4:Prestador>
<ns4:Cnpj>6060346 </ns4:Cnpj>
<ns4:InscricaoMunicipal>211095 :/ns4:InscricaoMunicipal>
</ns4:Prestador>
<ns4:Tomador>
<ns4:IdentificacaoTomador>
<ns4:CpfCnpj>
<ns4:Cnpj>59179838 </ns4:Cnpj>
</ns4:CpfCnpj>
</ns4:IdentificacaoTomador>
<ns4:RazaoSocial> LTDA</ns4:RazaoSocial>
<ns4:Endereco>
<ns4:Endereco>RUA NADIR :/ns4:Endereco>
<ns4:Numero>2801</ns4:Numero>
<ns4:Bairro>CIDADE </ns4:Bairro>
<ns4:CodigoMunicipio>3509502</ns4:CodigoMunicipio>
<ns4:Uf>SP</ns4:Uf>
<ns4:Cep>1305 </ns4:Cep>
</ns4:Endereco>
</ns4:Tomador>


Cenário 3: Transmitir nota fiscal

Passos:


1. Acessar: `NFS-e > Transmissão Betim`.
2. Selecionar a mesma nota fiscal.
3. Clicar em **Transmitir**.



4. Acompanhar o status em `NFS-e > Monitoramento de Batchs`.



5. Clicar na **lupa** para verificar resultado da transmissão.




Cenário 4: Visualização e download da NFS-e


Passos:

1. Acessar o menu: `Faturamento > Contulta nota fiscal`.



2. Localizar NFS-e transmitida.





ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #8
Criado 7 julho 2025 17:53:48 por Jaqueline
Atualizado: 22 julho 2025 21:24:25 por Jaqueline

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram